

Inizializzazione Palmari per l'utilizzo con il programma Psplus

I Palmari, dopo un periodo di non utilizzo, o meglio, di non ricarica e mantenimento batterie, perdono la memoria e quindi le inizializzazioni del programma PsPlus, e occorre quindi rinizializzarli.

Qui di seguito viene illustrata tutta la procedura per Settarli da zero, nel caso che accendendoli, si vedesse la sequenza di prima inizializzazione fatta dal palmare stesso. (cio accade dopo lungo periodo di inattività e successiva ricarica delle batterie.

(Per iniziare da zero, infilare lo stiletto nel foro vicino al connettore nella parte bassa inferiore del palmare, e premere contemporaneamente il pulsante di accensione)

A questo punto seguire la procedura presentata dal palmare stesso ed effettuare le varie manovre , fino a quando il palmare si resetterà e presenterà il Menu' Standard di default del Palmare.

A questo punto il palmare funziona normalmente, a parte la data e l'ora non corrette, ma bisogna prepararlo all'uso come sistema di trasmissione dei dati (occorrerà oltre al resto, caricare anche il programma PsPlus fornito dalla FICR, e configurare tutti i vari parametri relativi. (il programma si torva in una Sd inserita nel relativo SLOT del palmare: si prega di non modificarla, estrarla o utilizzarla per altro.)

1 - Data e Ora

START-IMPOSTAZIONI-SISTEMA-OROLOGIO e AVVISI
Regolare di conseguenza l'orologio primario

2 - Nome Palmare

START-IMPOSTAZIONI-INFORMAZIONI UTENTE
Scrivere Torino1,Torino2.... A seconda di quello che si sta usando

3 - Blocco Pulsanti

(per evitare accensioni indesiderate nel trasporto)

START-IMPOSTAZIONI-SISTEMA-Blocco Pulsanti
Mettere la spunta sul primo pallino

4 - Sistemazione menu' iniziale

START-IMPOSTAZIONI-OGGI-ELEMENTI

Togliere le spunte a :

Messaggistica

Attivita'

Calendario

5 - Luminosita'

START-IMPOSTAZIONI-SISTEMA-ENERGIA

(fino a questo punto si usa anche per controllare lo stato iniziale della batteria)

AVANZATO : togliere spunta a : spegni dopo x Minuti

RETROILLUMINAZIONE :

Alimentazione Batteria:

togliere: Disattiva la retroilluminazione se il dispositivo non e' in funzione per xxx secondi

Luminosita' : regolare i cursori per non consumare troppo, ma non abbassarli troppo, se no non si vedra' piu nulla: mettere il cursore SX (batteria) a 2 tacche dal basso

6 - Segnali

START-IMPOSTAZIONI-CONNESSIONI

TRASMETTI : togliere la spunta a Ricevi tutti i segnali in arrivo

7 - Settaggio Comunicazioni INTERNET

START-IMPOSTAZIONI-CONNESSIONI-CONNESSIONI

- Aggiungi una connessione MODEM (Internet)
- Mettere un nome (lasciare pure quella di default)
- Scegliere MODEM: Linea Cellulare (GPRS)
- Avanti
- Nome Punto di accesso (APN) : WEB.OMNITEL.IT
- Avanti
- Fine

Caricamento Programma PsPlus

START-PROGRAMMI-ESPLORA FILE

Sotto esplora File ,nella riga del menu' (1° riga), c'e' scritto:
My Documents, scegliere Dispositivo
Storage Card
PsPlus-PPC (toccare per avviarlo)
(ignorare Errori di versione precedente)

Lancio del programma:

la prima volta:

START-PROGRAMMI-PSPLUS

LE VOLTE SUCCESSIVE LO TROVERETE NEL MENU'
STANDARD

OCCORRE MODIFICARE IL NOME DEL SITO SU CUI
VENGONO TRASMESSI I TEMPI

START-ESPLORA FILE-DISPOSITIVO

PROGRAMMI-PSPLUS

Modificare il file PSPLUS (quello con il simbolo tipo Notecard)

Remote-Host :

al posto dei numeri scrivere:

DBRESULTS.NET

E chiudere con OK in alto a destra

Utilizzo del Programma PSPlus

- Configurare in base alla gara e ai vari codici comunicati dal centro Classifiche
- Ricordarsi di attivare il telefono (iconcina con l'antennina in alto) e il GPRS (iconcina con frecce contrapposte)
- A FINE PROVA, RICORDATEVI DI SPEGNERE GPRS E CELLULARE, RISPARMIANDO COSI' LA BATTERIA

Se il Palmare smette di Trasmettere a lungo, o si blocca, provate a metterglielo nel c...

piano piano inserite la punta dello stiletto nel forellino a fianco del connettore di collegamento e fate un reset SOFT, e ripartite con il programma PsPlus: nella maggioranza dei casi funziona !!!!!

altrimenti sono c...